

龍王三國志with龍王パワーボックス Win95用インストールマニュアル

【Win95でのフロッピーディスクのフォーマットの仕方】

- ① Win95を起動して下さい。
- ② 「フロッピーディスクドライブ」に、使用しても良い「フロッピーディスク」(ブランクディスクなど)を入れて下さい。
- ③ 「マイコンピュータ」をダブルクリックして下さい。
 - ・「マイコンピュータ」ダイアログが表示されます。
- ④ 「3.5インチFD」を右クリックして下さい。
 - ・コマンドメニューが表示されます
- ⑤ 「フォーマット」をクリックして下さい。
 - ・「フォーマット3.5インチFD」ダイアログが表示されます。
- ⑥ ダイアログのフォーマット条件を下記のように設定して下さい。
 - 「容量」 : 「1.2MB」に設定
 - 「フォーマットの種類」: 「通常のフォーマット」の「☐」マスをマーク。
 - 「ボリュームラベル」 : 「システムファイルのコピー」の「☐」マスをマーク。
- ⑦ 「スタート」ボタンを開始します。
- ⑧ フォーマットを終了しましたら、画面左下の「スタート」をクリックして下さい。
 - ・「コマンドメニュー」が表示されます。
- ⑨ 「WINDOWSの終了」をクリックして下さい。
 - ・「WINDOWSの終了」ダイアログが表示されます。
- ⑩ 「コンピュータを再起動する」を選択し、「はい」を選択して下さい。
 - ・フロッピーディスクにアクセスします。
- ⑪ 「ゲームディスク1」と「起動ディスク」を入れ替え、後は本マニュアルのインストールの仕方に従って、「DOSプロンプト」(A:¥)から「INST」と入力してください。インストールを行ないます。

《ご注意※1》

ファイル転送終了後に表示される「DOSのバージョン選択」の際は、「MS-DOS Ver.6.2」を選択して下さい。

また、起動ディスクにコピーするファイルは、以下の通りです。

1. 「¥WIN95(または¥WINDOWS)¥HIMEM.SYS」
2. 「¥WIN95(または¥WINDOWS)¥EMM386.EXE」

マイコンピュータから該当フォルダを開き、起動ディスクへコピーして下さい。

(探しづらい場合は、「ファイル」-「検索」で、HIMEM.SYS、EMM386.EXEを指定し、実行して下さい。その上で起動ディスクへコピーして下さい。)

《ご注意※2》

今回の起動確認およびマニュアル作成に際しましては、WINDOWS95 Final β版とNEC社製PC9821Cb2を使用いたしました。製品版WINDOWS95、あるいはご使用の機種により、異なる場合がありますが、あらかじめご了承下さい。

《ご注意※3》

なお、「龍王三國志with龍王パワーボックス」は、NEC社製PC9801シリーズ及びPC9821シリーズ、またはその互換機でのみ動作します。Windows95が動作しましても、それ以外の機種(DOS/V、その他)では同ゲームは起動しませんので、ご注意下さい。

WINDOWS^(R)95及びMS-DOSは、米マイクロソフト社の登録商標です。